

NTCS-Update Version 12.07

UPDATE-BEILAGE ZEITERFASSUNG



Update-Beilage

© BMD Systemhaus GmbH, Steyr
Die Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch BMD!

Beachten Sie bitte unsere **Informationen zum BMDNTCS Update-Ablauf**:

1) Verlassen der BMD NTCS Programme

Stellen Sie sicher, dass sich niemand mehr im Programm befindet. Es müssen alle BMDNTCS, das BMDCallCenter (ist in der Taskleiste zu sehen) und die BMDOffline Erfassung verlassen haben.

2) Sichern der Datenbank

Stoppen Sie bitte die Datenbank und sichern Sie das Datenbankverzeichnis (normalerweise „BMDDataBase“). Im Zuge des Updates wird dann automatisch noch ein Sicherungsexport durchgeführt. Dazu muss ein Sicherungsverzeichnis bekannt gegeben werden (Dieses wird vor Beginn des Datenbankupdates automatisch abgefragt).

3) Start Setup von CD

Starten Sie das Update von der CD.

Häufig auftretende Fehler:

- Datei kann nicht kopiert werden, da sie gesperrt ist.
Bitte überprüfen Sie, ob alle BMDNTCS-Programme geschlossen sind (BMDNTCS.EXE, BMDCallCenter.EXE, BMDOfferf.EXE, ...) und wiederholen Sie den Kopiervorgang.
- Die Programm-Versionsnummer stimmt nicht mit der Datenbank-Versionsnummer überein.
Fehlermeldung: Achtung, die Programmversion (X) und die Datenbankversion (X) stimmen nicht überein! Bitte verlassen Sie sofort das Programm und führen Sie ein Update durch.

Datenbankversion niedriger als Programmversion

Starten Sie bitte das Programm BMDDBUpdate.EXE aus dem BMDSoftware-Verzeichnis. Melden Sie sich bitte mit dem Benutzer BMD an und starten Sie das DB-Update noch einmal.

Programmversion niedriger als Datenbankversion

Sie müssen das Update nochmals von der CD starten. Sollte dieser Fehler nur am Client auftreten (am Server funktioniert das Programm), dann starten Sie bitte den Client-PC neu.

Verwaltung Dienstverhältnis

Dienstverhältnis Ausdruck Extras Hilfe

Mitarbeiter: 2 Meier, Wilhelmine

DV-Nr	DV-Firma	Firmenname	Haupt-DV	Bezeichnung	Beginn	Ende	Ruhend-Status
1	123987	Musterfirma NTCS		Neuanlage	01.01.1986	31.12.2003	Nicht ruhend
2	123987	Musterfirma NTCS	✓	Wiederertritt	10.06.2004	12.09.2008	Nicht ruhend
3	123987	Musterfirma NTCS		Karenz	13.09.2008		Karenz


<STA... (Umsch+F11) Suchen nach: <STANDARD> Suchmodus: & (Beginnend mit)

Ansichten (F2) Neu (F5) Bearbeiten (F6) Löschen (F7) Hauptdienstverhältnis... Historische Mitarbeit...

Diese Neuerung bringt mit sich, dass die Pfade im NTCS alle korrekt eingestellt sein müssen und auch die BMD5.5-Anbindung besteht. Die Synchronisation wird bei jeglichem Programm aufgerufen, das den Resturlaub wiedergibt (z. B. Zeitbuchungen mit Bewertung, Tagesabschluss am 1. des Monats, Saldenexport an die Terminals, INFO-Anzeige in der Buchungsmaske, ev. Auswertungsdesigner).

Sollte die Synchronisation nicht bei jedem User gewünscht sein (z.B. nicht beim Buchungsterminal), so kann diese auch in der Nacht automatisch gestartet werden und im Programm deaktiviert werden. (So kann dieser Parameter zB global auf NEIN gesetzt werden und für den Zeit-Beauftragten auf JA.)

Zeiterfassung – Einstellungen – Allgemeine Büroparameter – Einstellungen für Büroverwaltung – Pkt. Lohn BMD 5.5



Bei Deaktivierung der Synchronisation muss jedoch am Server eine Batch-Datei hinterlegt werden, die einmal nachts die aktuellen Stände und Verbräuche von BMD 5.5 ins NTCS überträgt.

Die Batchdatei wird wie der Tagesabschluss hinterlegt, jedoch mit anderen Parametern, die übergeben werden:

```
.....(Pfadangabe)1) BMDNTCS.exe /DBALIAS=???2) /USERID=bmd3) /PWD=bmd3)
/FUNC=MCS_IMPABRECHNUNGEN55 /KLIENT_NR=14) PERS_NR=0 STP_NO= VONMONAT=1
BISMONAT=12 STP_TEXT=d:\testlv\lv2009testro IMP_ABRECHNUNGEN=0 IMP_KOSTVERT=0
IMP_NLZ=1 IMP_LOHNARTEN=0 IMP_KUNZLG=0 IMP_PERSSTAMM=0 IMP_ALL=0 /FINISH
```

- 1) = Pfad, wo die BMDNTCS.exe liegt (gleich wie beim Batch für den Tagesabschluss)
- 2) = Name der Datenbank
- 3) = User mit dem NTCS gestartet wird und Passwort dazu
- 4) = Klientennummer in der BMD-Lohnverrechnung